

Установка УТМ

УТМ – универсальный транспортный модуль для передачи данных в ЕГАИС.

Скачать дистрибутив УТМ можно в [личном кабинете](#) на сайте ЕГАИС. Войдите в личный кабинет, перейдите в раздел **Транспортный модуль** и выберите дистрибутив, в соответствии с операционной системой ПК. Для начала загрузки нажмите на ссылку **Скачать установщик транспортного модуля**:

Единая государственная автоматизированная информационная система

9646320178 Обучение_1С-ЭТП_ЮЛ Тестов Директор Тестович

Новости

Получить ключ

Транспортный модуль

Тестовый транспортный модуль

Контрагенты

Журнал учета розничной продажи

Добавление номенклатуры

Переотправка накладных/актов

Выход

Транспортный модуль

1 Для получения дистрибутива транспортного модуля воспользуйтесь ссылкой ниже.

Внимание! Передаваемые данные фиксируются в ЕГАИС! Передача недостоверной информации не допускается!

Перед началом установки УТМ необходимо установить драйвера аппаратного крипто-ключа, которые можно взять с сайта производителя.

2

Скачать установщик транспортного модуля версия 2.0.3 для Windows (при установке требуется подключение к Интернет) (55 Мб)

Скачать установщик транспортного модуля версия 2.0.3 для Windows (при установке подключение к Интернет не требуется) (66 Мб)

Скачать установщик транспортного модуля версия 2.0.3 для Debian 7/8, Ubuntu 14.04 LTS (при установке подключение к Интернет не требуется) (74 Мб)


Скачать документацию по универсальному транспортному модулю ЕГАИС (версия 2.0.3)

Скачать инструкцию по работе с единой государственной автоматизированной информационной системой учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции для предприятий оптовой и розничной торговли.


Перечень изменений в документации (версия 2.0.3)

XSD - схемы электронных документов доступны в установленном транспортном модуле


Запустите файл сохраненного дистрибутива УТМ от имени администратора:




Нажмите кнопку **Далее**:




Выберите папку для установки, по умолчанию УТМ будет установлен на диск «С» в папку «УТМ». Нажмите **Далее**:




Выберите папку в меню **Пуск**, для создания ярлыков программы, для перехода к следующему шагу нажмите **Далее**:




Подтвердите создание ярлыка на рабочем столе и нажмите **Далее**:



Проверьте ранее выбранные опции установки и нажмите **Установить**, чтобы продолжить, или **Назад**, если хотите изменить опции:




После распаковки и установки файлов откроется окно:



Введите ПИН-код пользователя аппаратного криптоключа части РКІ, по умолчанию ПИН-коды следующие:


- при использовании Jacarta: **11111111** (8 единиц);
- при использовании Rutoken: **12345678**.

Нажмите **Поиск**:




Выберите найденный сертификат и нажмите **Далее**.

Откроется окно настройки прокси для доступа в Интернет. Укажите настройки сервиса прокси или оставьте отметку **Без прокси**, если не используете его:




После успешной проверки настроек нажмите кнопку **Далее**:




На следующем шаге введите ПИН-код пользователя аппаратного криптоключа части ГОСТ, по умолчанию ПИН-коды следующие:

- при использовании Jacarta: **0987654321**;
- при использовании Rutoken: **12345678**.

Нажмите **Поиск**. Выберите найденный сертификат и нажмите **Далее**:



Начнется установка компонентов УТМ, дождитесь надписи «**Установка успешно завершена**» и нажмите кнопку **Далее**:



Для проверки работы УТМ откройте браузер и перейдите по [ссылке](#). Если программа установилась корректно, откроется следующая страница:

