

# Отключение контроля учетных записей (UAC)

- Отключение контроля учетных записей через панель управления
- Отключение контроля учетных записей с помощью редактора реестра Windows

Отключение контроля учетных записей необходимо, чтобы все функции криптографии были доступны для:

- корректной работы сервиса 1С-Отчетность;
- корректной работы продукта Астрал Отчет;
- первичной настройки рабочего места для использования ЛК 1С-ЭТП и ЛК Астрал Подпись;
- успешной установки необходимых плагинов.


Контроль учетных записей (UAC) может блокировать необходимые для полноценной работы действия, ошибочно посчитав их небезопасными.

После отключения контроля учетных записей общий уровень защиты компьютера от различных угроз будет снижен. Система станет более уязвимой к таким распространенным угрозам как: программы-шпионы, вирусы, черви, трояны и руткиты.


Чтобы избежать заражения Windows, используйте надежные антивирусные программы.

## Отключение контроля учетных записей через панель управления


Для отключения контроля учетных записей откройте меню **Пуск** **Панель управления** и выберите режим просмотра **Крупные** или **Мелкие значки**. Далее выберите пункт **Учетные записи пользователей**:



В следующем окне выберите пункт **Изменение параметров контроля учетных записей**:




Для отключения UAC переведите ползунок на нижний уровень – **Никогда не уведомлять**:




## Отключение контроля учетных записей с помощью редактора реестра Windows


Откройте меню **Пуск** и в строке поиска введите команду **regedit**:




Запустить редактор реестра также можно через команду **Выполнить** (быстрый запуск команды - WIN+R):




Установите курсор на каталоге **Компьютер** (1) и вызовите окно поиска, нажав комбинацию клавиш CTRL+F. Введите в строку поиска **enableLUA** и нажмите **Найти далее** (2):



Необходимую ветку реестра также можно открыть вручную по пути: **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System**. Откроется папка **System**. Двойным нажатием левой кнопки мыши откройте параметр реестра **EnableLUA**:



В открывшемся окне поменяйте значение с 1 на 0 и нажмите кнопку **ОК** (2):



Для вступления изменений в силу перезагрузите компьютер.

При необходимости включить UAC измените значение параметра реестра **EnableLUA** с 0 на 1, сохраните изменения и перезагрузите компьютер.